



“step-by-step” Anleitung Kulturbeutel



Schwierigkeitsgrad: +++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben:

- 0,30 m **ULTRA STABLE**: (Rollenbreite 90 cm)
- 1 Spule **RAYON 40** (Farbnummer 1109) Pink
- 1 Spule **RAYON 40** (Farbnummer 1223) Hellblau
- 1 Spule **Gütermann Allesnäher** (Farbnummer 758) Rosa
- 0,30 m x Stoffbreite Stoff 1 Rosa kariert
- 0,30 m x Stoffbreite Stoff 2 beliebiges Futter
- Reste von Frottee in Rosa, hellblauem Stoff und naturfarbenem Leinen
- 0,10 cm Vliesofix von Freudenberg
- 1 Reißverschluss von 34 cm

Produktinformationen:

- **RAYON 40**: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.
- **ULTRA STABLE**: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.

Größe: 30 x 24 cm

Nahtzugabe: 1 cm

Zuschneiden:

Vorderteil / Rückenteil	2 x Stoff 1
Futter	2 x Stoff 2

Sticken:

Ultra Stable auf die Rückseite des Vorder- und Rückenteiles lt. Anleitung aufbügeln.
Schriftzug „Douche & Bain“ in Hellblau sticken, Platzierung siehe Schnitt.
Für die Badewanne + Seifenblasen beschreibt die Anleitung das Nähen der klassischen Applikation

Applikation vorbereiten

Die Einzelteile der Badewanne und die Seifenblasen auf die matte Seite des Vliesofix abpausen und grob ausschneiden. Den Zuschnitte aus Vliesofix auf die Rückseite des entsprechenden Stoffe bügeln und entlang der aufgezeichneten Kontur exakt ausschneiden.
Das Trägerpapier abziehen und die Zuschnitte entsprechend der Vorlage fixieren und aufbügeln.

Nähanleitung

Soweit vorhanden, den Applikationsfuß in die Nähmaschine einsetzen.
Für den Satinstich eine Stichbreite von 3 - 4 mm und eine Stichlänge von 0,3 – 0,5 wählen.
Zuerst Badewanne, dann Rand und Füße, am Ende Seifenblasen und Dekor an den Füßen aufbügeln.

- Badewanne mit **RAYON** in Pink umranden, anschließend den Rand
- Füße mit **RAYON** in Hellblau umranden
- Dekor mit **RAYON** in Hellblau mittig sticken
- Dekorstich mit **RAYON** in Sternchenoptik sticken
- Seifenblasen mit **RAYON** in Hellblau umranden

Anleitung :

1.Schritt

Den Reißverschluss zwischen Oberstoff und Futter legen und einnähen, am Ende 2 cm überstehen lassen.

Anschließend knappkantig auf dem Oberstoff absteppen.

2.Schritt

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und mit einem Geradstich die Seitennähte (bis zum Zwick) und die Bodennaht schließen.

Die Nähte auseinander bügeln.

3.Schritt

Für die Bodenecken die rechte Seitennaht auf die untere Bodennaht legen und 5 cm von der Spitze entfernt abnähen.

Mit der linken Seite ebenso verfahren.

4.Schritt

Die beiden Futterteile rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen, Ein Stück der Bodennaht als Wendeöffnung geöffnet lassen.

Die Bodenecken abnähen wie beim Kulturbeutel.

5.Schritt

Die Tasche wenden.

Die Nahtzugabe der Wendeöffnung einschlagen und knappkantig zusammen steppen.

6.Schritt


Am Schlitz die Nahtzugabe des Oberstoffes und des Futters einschlagen und knappkantig absteppen

7.Schritt

Das Ende des Reißverschlusses mit einem kleinen Stoffstreifen einfassen.

Kulturbeutel

RV Anfang



24cm

Schlitz

Douche & Bain

Ecken abnähen

34 cm