

**“step-by-step” Anleitung**

**Weihnachtliches Kissen mit gefilzten  
Bäumen**



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

## Materialangaben:

- 0,40 m naturfarbenes Leinen
- 1 Spule Allesnäher in passender Farbe
- je 1 Spule **RAYON** in verschiedenen Brauntönen z.B. Nr. 1214, 568, 621
- 40 cm **TEAR EASY**
- ca. 100 g Merinowolle in Grüntönen
- 3 passende Knöpfe

## Produktinformationen:

### Stabilisator:

- **TEAR EASY:** ein dünnes weiches Stickvlies zum Ausreißen.

### Garn:

- **RAYON:** ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose.

Größe des Kissens: 38 x 38 cm

Zu dieser Anleitung empfehlen wir unsere Seite im Internet:  
[www.sulky-international.de](http://www.sulky-international.de)

So geht's




Stickten von Formen aus der Natur  
Filzen mit **ULTRA STABLE**


## Arbeitsschritte

### 1. Bäume filzen


- Mit Merinowolle eine Fläche von ca. 20 x 30 cm filzen:
  - a) nach der Anleitung im Grundlehrgang „Filzen mit ULTRA STABLE“ vorgehen oder
  - b) Rollfilzen mit Noppenfolie und Sushimatte:
    - Sushimatte auflegen und die Wollefasern möglichst dünn dachziegelförmig auflegen.
    - Über die 1. Schicht 2 - 3 weitere Lagen legen, die Legerichtung der nächsten Faserschicht ist jeweils um 90° gedreht.




1. Schicht



2. Schicht



3. Schicht



4. Schicht


**TIPP: Mehrere feine Lagen ergeben eine gleichmäßigere Fläche.**

- Die Wollfläche mit heißem Seifenwasser besprengen, Noppenfolie auflegen und mit leichten kreisenden Bewegungen die Oberfläche anfilzen.
- Wenn diese sich zusammen gefügt hat, kann man die Wollplatte vorsichtig in die Sushimatte einrollen.
- Sushimatte vor- und zurück rollen und diese immer wieder mit heißer Lauge einsprengen. Dabei darauf achten, dass die überschüssige Nässe abfließt.


### TIPP: Backblech unterlegen!

- Während des Filzvorgangs die dichter werdende Filzplatte mindestens 1 x wenden. Durch das Rollen verdichten sich die Fasern sehr schnell.
- Zum Erreichen der Endfestigkeit die Filzplatte auf der geriffelten Ablagefläche einer Küchenspüle walken, dabei mehrmals die Richtung wechseln.
- Aus dieser Filzplatte 6 verschieden große Dreiecke (Höhe zwischen 6 und 10 cm) zuschneiden und diese in ein Waschsäckchen legen. Wichtig ist, dass dieses gut zu verschließen ist, z.B. mit einem Reißverschluss.
- Waschsäckchen in der Waschmaschine bei 40 °C mitwaschen, dabei filzen die Ränder der Dreiecke nach, die Formen werden unregelmäßig.
- Feuchte Teile nach Belieben in Form ziehen und nach dem Trocknen für die Applikation verwenden.


### TIPP: Wollpullover oder Reste von Wollstoffen in Formen schneiden und diese in der Waschmaschine filzen.



## 2. Kissen vorbereiten





- Die kurzen Stoffkanten für die Knopfleiste 2 x 3 cm einschlagen und fest steppen.
- An einer Kante 3 zu den Knöpfen passende Knopflöcher arbeiten.



### 3. Applikation

- **TEAR EASY** auf die linke Stoffseite der Kissenfront stecken.
- Position der Bäume markieren und 6 Filzteile aufstecken.



- Baumkronen mit einer Nählinie in der Mitte befestigen, gleichzeitig den Stamm mit dieser Linie festlegen.
- Stämme mit Satinstichen in unterschiedlichen Brauntönen sticken (Stichbreite ca. 5, Stichlänge 0,3). Durch mehrmaliges Übernähen gewinnen die Stämme an Plastizität.
- Außenkanten der Stämme mit einem Geradstich nachnähen.
- Bäume mit einer Querlinie „erden“, die mehrmals hin und her genäht wird.
- **TEAR EASY** von der Rückseite der Applikation vorsichtig weg reißen.

### 3. Kissen fertig stellen

- Stoff an der Kissenoberkante rechts auf rechts falten, Unterkante um die Knopflochkante einschlagen.
- Kissen an den Seitenkanten stecken, Seiten mit 1 cm Abstand zur Kante schließen. Seitenkanten mit einem Satinstich versäubern.
- Kissen wenden, Knöpfe annähen.

Ihr Sulky Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß bei Nähen